

## WinRegatta unter Windows 7

Diese Anleitung gilt analog auch für Windows 8 und Windows 10

### Windows 7 und höher 32Bit :

- Zur Installation unter einem **Windows 7 und höher** ist **WinRegatta Version 4.5** erforderlich.  
Frühere WinRegatta-Versionen lassen sich hier nicht installieren.  
Mit der Version 4.5 wird die Datenbank-Software „**Borland Database Engine (BDE)**“ installiert.  
Die **Version 4.5** muss auch **installiert bleiben**, wenn Sie neuere Upgrades von WinRegatta (z. B. Version 4.6, 4.7, oder 4.8) installieren.
- Bitte Starten Sie die Installation von WinRegatta Version 4.5 mit „**Setup.exe**“ und **nicht** mit der **\*.msi-Anwendung**.
- Unter Windows 7 und höher 32Bit wird für WinRegatta der **Installationsordner** „**c:\Program Files\ Regatta\...**“ angeboten. Sie können dies aber mit „**c:\Programme\Regatta\...**“ überschreiben.
- Nach der Installation **starten** Sie bitte **WinRegatta** und testen Sie, ob die Anwendung läuft.
- Sollte **WinRegatta nicht richtig laufen** – z. B. Probleme beim Zugriff auf die Daten – dann sind Anpassungen der „**Borland Database Engine (BDE)**“ erforderlich.  
**Winregatta** verwendet die Borland Datenbank „**Paradox**“. Die Steuerung der Datenbank übernimmt die Software „**Borland Database Engine (BDE)**“.  
Ab Windows Vista werden die Zugriffsrechte auf Daten und Anwendungen etwas restriktiver gehandhabt als unter Windows XP. Deshalb müssen u. U. einige Einstellungen der BDE geändert werden.

### Nehmen Sie bitte folgende Änderungen vor:

- Die BDE finden Sie in „**c:\Programme\Gemeinsame Dateien\Borland Shared\BDE**“.  
Oft heißt das Verzeichnis aber auch „**c:\Programme\Common Files\Borland Shared\BDE**“.
- Die Datei „**bdeadmin.exe**“ beinhaltet die **BDE-Verwaltung**.
- Öffnen Sie die **BDE-Verwaltung** mit dem **Explorer**.
- Unter „**Konfiguration / Treiber / Native / Paradox**“ ändern Sie rechts bei **Net Dir** den Eintrag von „**C:\**“ in „**C:\users\public**“.
- Speichern Sie diese Einstellung über den Menüpunkt „**Objekt / Übernehmen**“.

WinRegatta muß mit **Administrator-Rechten** arbeiten (siehe unten).  
Hierdurch erhalten Sie Schreibrechte im Windows-Installationsordner für Ini-Dateien und für Clubs- und Beispiel-Dateien.

## Windows 7 und höher 64Bit :

- Zur Installation auf einem **64Bit-Windows** ist **WinRegatta Version 4.5** erforderlich. Frühere WinRegatta-Versionen lassen sich hier nicht installieren.
- Bitte Starten Sie die Installation von WinRegatta Version 4.5 mit „**Setup.exe**“ und **nicht** mit der \*.msi-Anwendung.
- Unter **Windows 7 und höher 64Bit** wird WinRegatta **zwangsweise** im Verzeichnis „**c:\Programme (x86)\Regatta\WinReg45...**“ installiert – auch wenn Sie als Installationsverzeichnis „c:\Programme\...“ wählen.
- Die **BDE** wird in das Verzeichnis „**c:\Programme (x86)\Gemeinsame Dateien\Borland Shared\BDE**“ installiert.
- Bitte nehmen Sie auch hier die Änderungen an der **bdeadmin.exe** vor, analog zu der Anleitung im vorhergehenden Kapitel.

## Wichtig für Windows7 und höher 32Bit und 64Bit:

**WinRegatta** muss mit **Administratoren-Rechten** arbeiten.

Hierdurch erhalten Sie Schreibrechte im WinRegatta-Installationsordner für Ini-Dateien und für Clubs-, Boote und Beispiel-Dateien.

**Nehmen Sie deshalb folgende Änderungen vor:**

- Gehen Sie mit dem Explorer in das Installations-**Verzeichnis von WinRegtta**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei „**WinReg45.exe**“ bzw. **WinReg45P.exe** (für WinRegatta Plus) und mit der linken Taste auf „**Eigenschaften**“.
- Wählen Sie den Reiter „**Kompatibilität**“.
- Klicken Sie die Checkbox „**Programme als Administrator ausführen**“ an.
- Klicken Sie auf „**Übernehmen**“ und „**OK**“.

## Installation von WinRegatta Version 4.6, 4.7 oder 4.7b unter Windows7 bis 10:

Nachdem (wie oben beschrieben) WinRegatta Version 4.5 – und damit die BDE – erfolgreich installiert wurde, kann die Version 4.6, 4.7, 4.7b und /oder die Version 4.8 installiert werden. Mit diesen Versionen werden keine Veränderungen an der BDE vorgenommen, so dass hier auch keine weiteren Anpassungen an der BDE erforderlich sind.

**Aber...**

Auch die **Versionen 4.6, 4.7, 4.7b und 4.8** müssen mit **Administratoren-Rechten** arbeiten.

Analog zu der Anleitung im vorhergehenden Kapitel, wählen Sie mit dem Explorer das jeweilige Installations-Verzeichnis, um die Administratoren-Rechte zu setzen.

## Empfohlene Ordnerstruktur:

Für den Betrieb unter Windows7 und höher wird eine Ordnerstruktur empfohlen, wie in dem Dokument „**Ordnerstruktur\_Version4.7b\_Windows 7 bis 10.pdf**“ empfohlen.

Im Mai 2017     Günter Meissner