

## WinRegatta unter Windows Vista

### Windows Vista 32Bit :

- Bitte Starten Sie die Installation von WinRegatta Version 4.5 mit „**Setup.exe**“.
- **Winregatta** verwendet die Borland Datenbank „**Paradox**“. Die Steuerung der Datenbank übernimmt die Software „**Borland Database Engine (BDE)**“.
- Unter Windows Vista werden die Zugriffsrechte auf Daten und Anwendungen etwas restriktiver gehandhabt als unter Windows XP. Zum Beispiel hat der Anwender keine Zugriffsrechte auf das Root-Verzeichnis „C:\“. Deshalb müssen einige Einstellungen der BDE geändert werden.
- **Nehmen Sie bitte folgende Änderungen vor:**
  1. Die BDE finden Sie in „**c:\Programme\Gemeinsame Dateien\Borland Shared\BDE**“
  2. Die Datei „**bdeadmin.exe**“ beinhaltet die **BDE\_Verwaltung**.
  3. Öffnen Sie die **BDE-Verwaltung** mit dem **Explorer**.
  4. Unter „**Konfiguration / Treiber / Native / Paradox**“ ändern Sie rechts bei **Net Dir** den Eintrag von „C:\“ in „**C:\users\public**“.
  5. Speichern Sie diese Einstellung über den Menüpunkt „**Objekt / Übernehmen**“.
- WinRegatta muß unter Vista mit **Administrator-Rechten** arbeiten.
- **Nehmen Sie deshalb folgende Änderungen vor:**
  1. Gehen Sie mit dem Explorer in das **Installations-Verzeichnis von WinRegatta**. Standardmäßig ist dies „**C: \ Programme \ Regatta \ WinReg45**“ (für WinRegatta Standard) oder „**C: \ Programme \ Regatta \ WinReg45P**“ (für WinRegatta Plus).
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei „**WinReg45.exe**“ bzw. „**WinReg45P.exe**“ und mit der linken Taste auf „**Eigenschaften**“.
  3. Wählen Sie den Reiter „**Kompatibilität**“.
  4. Klicken Sie die Checkbox „**Programm als Administrator ausführen**“ an.
  5. Klicken Sie auf „**Übernehmen**“ und „**OK**“.
- Wenn Sie WinRegatta nun starten, sollte alles laufen.

### Windows Vista 64Bit :

- Zur Installation auf einem **64Bit-Windows** ist **WinRegatta Version 4.5** erforderlich. Frühere WinRegatta-Versionen lassen sich hier nicht installieren.
- Bitte Starten Sie die Installation von WinRegatta Version 4.5 mit „**Setup.exe**“.
- Unter Vista 64Bit wird WinRegatta zwangsweise im Verzeichnis „**c:\Program Files (x86)\Regatta\WinReg45...**“ installiert – auch wenn Sie als Installationsverzeichnis „**c:\Programme\...**“ wählen.
- Die **BDE** wird in den in das Verzeichnis „**c:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE**“ installiert.
- Unter Vista 64Bit läuft WinRegatta **ohne** weitere Anpassungen.