

WinRegatta unter Windows 7

Windows 7 32Bit :

- Zur Installation unter einem **Windows 7** ist **WinRegatta Version 4.5** erforderlich. Frühere WinRegatta-Versionen lassen sich hier nicht installieren.
- Bitte Starten Sie die Installation von WinRegatta Version 4.5 mit „**Setup.exe**“ und **nicht** mit der ***.msi-Anwendung**.
- Unter Windows 7 32Bit wird für WinRegatta der **Installationsordner** „**c:\Program Files\ Regatta\...**“ angeboten. Sie können dies aber mit „**c:\Programme\Regatta\...**“ überschreiben.
- Bitte **starten** Sie jetzt **WinRegatta**, und testen Sie ob die Anwendung läuft.

- Sollte **WinRegatta nicht richtig laufen** – z. B. Probleme beim Zugriff auf die Daten haben – dann sind Anpassungen der „**Borland Database Engine (BDE)**“ erforderlich. **Winregatta** verwendet die Borland Datenbank „**Paradox**“. Die Steuerung der Datenbank übernimmt die Software „**Borland Database Engine (BDE)**“. Ab Windows Vista werden die Zugriffsrechte auf Daten und Anwendungen etwas restriktiver gehandhabt als unter Windows XP. Deshalb müssen u. U. einige Einstellungen der BDE geändert werden.
 - **Nehmen Sie bitte folgende Änderungen vor:**
 1. Die BDE finden Sie in „**c:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE**“.
 2. Die Datei „**bdeadmin.exe**“ beinhaltet die **BDE_Verwaltung**.
 3. Öffnen Sie die **BDE-Verwaltung** mit dem **Explorer**.
 4. Unter „**Konfiguration / Treiber / Native / Paradox**“ ändern Sie rechts bei **Net Dir** den Eintrag von „**C:**“ in „**C:\users\public**“.
 5. Speichern Sie diese Einstellung über den Menüpunkt „**Objekt / Übernehmen**“.
 - WinRegatta muß mit **Administrator-Rechten** arbeiten. Nehmen Sie deshalb folgende Änderungen vor:
 1. Gehen Sie mit dem Explorer in das **Installations-Verzeichnis von WinRegatta**.
 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei „**WinReg45.exe**“ bzw. „**WinReg45P.exe**“ (für WinRegatta Plus) und mit der linken Taste auf „**Eigenschaften**“.
 3. Wählen Sie den Reiter „**Kompatibilität**“.
 4. Klicken Sie die Checkbox „**Programm als Administrator ausführen**“ an.
 5. Klicken Sie auf „**Übernehmen**“ und „**OK**“.
 - Wenn Sie WinRegatta nun starten, sollte alles laufen.

Windows 7 64Bit :

- Zur Installation auf einem **64Bit-Windows** ist **WinRegatta Version 4.5** erforderlich. Frühere WinRegatta-Versionen lassen sich hier nicht installieren.
- Bitte Starten Sie die Installation von WinRegatta Version 4.5 mit „**Setup.exe**“ und **nicht** mit der ***.msi-Anwendung**.
- Unter **Windows 7 64Bit** wird WinRegatta **zwangsweise** im Verzeichnis **“c:\Program Files (x86)\Regatta\WinReg45...”** installiert – auch wenn Sie als Installationsverzeichnis „c:\Programme\...” wählen.
- Die **BDE** wird in den in das Verzeichnis **“c:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE”** installiert.
- Unter Windows 7 64Bit läuft WinRegatta **ohne** weitere Anpassungen.

Im Mai 2010 Günter Meissner