

WinRegatta unter Windows7

Diese Anleitung gilt analog auch für WinRegatta unter Windows Vista

Windows7 32Bit :

- Zur Installation unter einem **Windows7** ist **WinRegatta Version 4.5** erforderlich. Frühere WinRegatta-Versionen lassen sich hier nicht installieren. Mit der Version 4.5 wird die Datenbank-Software „**Borland Database Engine (BDE)**“ installiert.
- Bitte starten Sie die Installation von WinRegatta Version 4.5 mit „**Setup.exe**“ und **nicht** mit der ***.msi-Anwendung**.
- Unter Windows7 32Bit wird für WinRegatta der **Installationsordner** „**c:\Program Files\ Regatta\...**“ angeboten. Sie können dies aber mit „**c:\Programme\Regatta\...**“ überschreiben.
- Bitte **starten** Sie jetzt **WinRegatta** und testen Sie, ob die Anwendung läuft.
- Sollte **WinRegatta nicht richtig laufen** – z. B. Probleme beim Zugriff auf die Daten haben – dann sind Anpassungen der „**Borland Database Engine (BDE)**“ erforderlich. **Winregatta** verwendet die Borland Datenbank „**Paradox**“. Die Steuerung der Datenbank übernimmt die Software „**Borland Database Engine (BDE)**“. Ab Windows Vista werden die Zugriffsrechte auf Daten und Anwendungen etwas restriktiver gehandhabt als unter Windows XP. Deshalb müssen u. U. einige Einstellungen der BDE geändert werden.
 - **Nehmen Sie bitte folgende Änderungen vor:**
 1. Die BDE finden Sie in „**c:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE**“.
 2. Die Datei „**bdeadmin.exe**“ beinhaltet die **BDE-Verwaltung**.
 3. Öffnen Sie die **BDE-Verwaltung** mit dem **Explorer**.
 4. Unter „**Konfiguration > Treiber > Native > Paradox**“ ändern Sie rechts bei **Net Dir** den Eintrag von „**C:**“ in „**C:\users\public**“.
 5. Speichern Sie diese Einstellung über den Menüpunkt „**Objekt / Übernehmen**“.

WinRegatta muß mit **Administrator-Rechten** arbeiten (siehe unten).

Hierdurch erhalten Sie Schreibrechte im WinRegatta-Installationsordner für Ini-Dateien und für Clubs-, Boote- und Beispiel-Dateien.

Windows7 64Bit :

- Zur Installation auf einem **64Bit-Windows** ist **WinRegatta Version 4.5** erforderlich. Frühere WinRegatta-Versionen lassen sich hier nicht installieren.
- Bitte starten Sie die Installation von WinRegatta Version 4.5 mit „**Setup.exe**“ und **nicht** mit der ***.msi-Anwendung**.
- Unter **Windows7 64Bit** wird WinRegatta **zwangsweise** im Verzeichnis „**c:\Program Files (x86)\Regatta\WinReg45...**“ installiert – auch wenn Sie als Installationsverzeichnis „**c:\Programme\...**“ wählen.
- Die **BDE** wird in das Verzeichnis „**c:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE**“ installiert.
- Unter Windows 7 64Bit läuft WinRegatta normalerweise **ohne** weitere Anpassungen. Sollte es Probleme geben, dann nehmen Sie auch hier die Änderungen an der **bdeadmin.exe** vor, analog zu der Anleitung im vorhergehenden Kapitel.

Hinweis: Der Installationspfad kann unter Windows7 64Bit anstelle von
„c:\Program Files (x86)\...“ auch „c:\Programme (x86)\...“ lauten.

WinRegatta muß mit **Administrator-Rechten** arbeiten (siehe unten).
Hierdurch erhalten Sie Schreibrechte im WinRegatta-Installationsordner für Ini-Dateien
und für Clubs-, Boote- und Beispiel-Dateien.

Wichtig für Windows7 32Bit und 64Bit :

WinRegatta muß mit **Administrator-Rechten** arbeiten.
Hierdurch erhalten Sie Schreibrechte im WinRegatta-Installationsordner für Ini-Dateien
und für Clubs-, Boote- und Beispiel-Dateien.

Nehmen Sie deshalb folgende Änderungen vor:

1. Gehen Sie mit dem Explorer in das **Installations-Verzeichnis von WinRegatta**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei „**WinReg45.exe**“ bzw.
„**WinReg45P.exe**“ (für WinRegatta Plus) und mit der linken Taste auf
„**Eigenschaften**“.
3. Wählen Sie den Reiter „**Kompatibilität**“.
4. Klicken Sie die Checkbox „**Programm als Administrator ausführen**“ an.
5. Klicken Sie auf „**Übernehmen**“ und „**OK**“.

Installation von WinRegatta Version 4.6 und 4.7 unter Windows7:

Nachdem (wie oben beschrieben) WinRegatta Version 4.5 – und damit die BDE -
erfolgreich installiert wurde, kann die Version 4.6 und/oder die Version 4.7 installiert
werden. Mit diesen Versionen werden keine Veränderungen an der BDE vorgenommen, so
dass hier auch keine weiteren Anpassungen der BDE erforderlich sind.

Aber...

Auch die **Versionen 4.6 und 4.7** müssen mit **Administrator-Rechten** arbeiten.
Analog zu der Anleitung im vorhergehenden Kapitel, wählen Sie mit dem Explorer das
jeweilige Installations-Verzeichnis, um die Administratoren-Rechte zu setzen.

Empfohlene Ordnerstruktur:

Für den Betrieb von WinRegatta unter Windows7 oder Windows Vista wird eine
Ordnerstruktur empfohlen, wie in dem Dokument
„**Ordnerstruktur_Version4.7_ Windows7**“ beschrieben.

Im April 2013 Günter Meissner