

WinRegatta unter Windows Vista

Windows Vista 32Bit :

- Bitte Starten Sie die Installation von WinRegatta Version 4.6 mit „**Setup.exe**“.
- **Winregatta** verwendet die Borland Datenbank „**Paradox**“. Die Steuerung der Datenbank übernimmt die Software „**Borland Database Engine (BDE)**“.
- Unter Windows Vista werden die Zugriffsrechte auf Daten und Anwendungen etwas restriktiver gehandhabt als unter Windows XP. Zum Beispiel hat der Anwender keine Zugriffsrechte auf das Root-Verzeichnis „C:\“. Deshalb müssen einige Einstellungen der BDE geändert werden.
- **Nehmen Sie bitte folgende Änderungen vor:**
 1. Die BDE finden Sie in „**c:\Programme\Gemeinsame Dateien\Borland Shard\BDE**“
 2. Die Datei „**bdeadmin.exe**“ beinhaltet die **BDE_Verwaltung**.
 3. Öffnen Sie die **BDE-Verwaltung** mit dem **Explorer**.
 4. Unter „**Konfiguration > Treiber > Native > Paradox**“ ändern Sie rechts bei **Net Dir** den Eintrag von „C:\“ in „**C:\users\public**“.
 5. Speichern Sie diese Einstellung über den Menüpunkt „**Objekt > Übernehmen**“.
- Wenn Sie WinRegatta nun starten, sollte alles laufen.
- WinRegatta muß unter Vista mit **Administrator-Rechten** arbeiten (siehe unten). Hierdurch erhalten Sie Schreibrechte im WinRegatta-Installationsordner für Ini-Dateien und für Clubs-, Boote- und Beispiel-Dateien.

Windows Vista 64Bit :

- Zur Installation auf einem **64Bit-Windows** ist mindestens **WinRegatta Version 4.5** erforderlich. Frühere WinRegatta-Versionen lassen sich hier nicht installieren.
- Bitte Starten Sie die Installation von WinRegatta Version 4.6 mit „**Setup.exe**“.
- Unter Vista 64Bit wird WinRegatta zwangsweise im Verzeichnis „**c:\Program Files (x86)\Regatta\WinReg46...**“ installiert – auch wenn Sie als Installationsverzeichnis „c:\Programme\...“ wählen.
- Die **BDE** wird in den in das Verzeichnis „**c:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE**“ installiert.
- Unter Vista 64Bit läuft WinRegatta **ohne** weitere Anpassungen.

WinRegatta muß unter Vista mit **Administrator-Rechten** arbeiten (siehe unten). Hierdurch erhalten Sie Schreibrechte im WinRegatta-Installationsordner für Ini-Dateien und für Clubs-, Boote- und Beispiel-Dateien.

Wichtig für Windows Vista 32Bit und 64Bit :

WinRegatta muß mit **Administrator-Rechten** arbeiten.

Hierdurch erhalten Sie Schreibrechte im WinRegatta-Installationsordner für Ini-Dateien und für Clubs-, Boote- und Beispiel-Dateien.

Nehmen Sie deshalb folgende Änderungen vor:

1. Gehen Sie mit dem Explorer in das **Installations-Verzeichnis von WinRegatta**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei „**WinReg46.exe**“ bzw. „**WinReg46P.exe**“ (für WinRegatta Plus) und mit der linken Taste auf „**Eigenschaften**“.
3. Wählen Sie den Reiter „**Kompatibilität**“.
4. Klicken Sie die Checkbox „**Programm als Administrator ausführen**“ an.
5. Klicken Sie auf „**Übernehmen**“ und „**OK**“.

Im März 2012 Günter Meissner